

# IPAD IOS遠端升級流程

MDM : jamf Pro

## ▶ 1. 設定靜態組群

1-1 點擊靜態裝置群組

	行動裝置
電腦 <b>裝置</b> 使用者	静悲发直群組
○ 搜尋資產	NAME
실 搜尋大量內容	
	111A-A8
🔅 設定描述檔	升級IOS的平板
🔓 佈建描述檔	
🕠 個人裝置描述檔	
▲ 行動裝置應用程式	
□□ 電子書	
2 智慧型裝置群組	
□ 靜態裝置群組	
(កុំ) 班級	

### 1-2 點擊建立新群組按鈕



#### 1-3 鍵入群組名稱

行動裝置:靜態裝置群組

# ← 新 Static Mobile Device Group

行動裝置群組 指派

顯示名稱 靜態行動裝置群組的顯示名稱

升級IOS群組

#### 1-4 點擊指派,勾選要升級的平板

f.	<b>ī</b> 動裝置群組	指派			
Q	Filter Re	1 - 51 of <b>51</b>			
	名稱		USERNAME	SERIAL NUMBER	IOS VERS
	五甲-1		144692001	TFP3W777CY	15.4
	五甲 <b>-2</b>		144692002	M7066LXH96	15.4
	五甲-3		144692003	XH1WCQYWLG	15.4
	五甲-4		144692004	YY49V77JXJ	15.4

#### 1-5 勾選完要升級的平板,點擊右下角的儲存

行動裝置:靜態裝置群組

← 新 Static Mobile Device Group						
返回	ョ 亍動裝置群組	指派				
	白悟	USERNAME	SERIAL NUMBER	IUS VEP		
<b>~</b>	五甲-1	144692001	TFP3W777CY	15.4		
	五甲-2	144692002	M7066LXH96	15.4		
	五甲-3	144692003	XH1WCQYWLG	15.4		
	五甲-4	144692004	YY49V77JXJ	15.4		
C	1 -	► Show: 100 ▼	⊗ QLHWMQ7XKV	留儲存		

## ▶ 2. 平板升級的確認事項

- 確認電量充足(建議80%以上,若低升級過程低於 50%,升級會中斷)
- 平板所連接的wifi選用5G SSID(ex: TaNet)

## ▶ 3. 指派平板升級

#### 3-1 點擊靜態群組,會有我們之前建立好升級專用的群

#### **組**,點擊進入



#### 3-2 點擊檢視

行動裝置:靜態裝置群組 ← 升級IOS群組					
<b>行動裝置群組</b> 指派					
<b>顯示名稱</b> 靜態行動裝置群組的顯示名稱					
升級IOS群組					
			-7		
	ひ 歴史記録	LQ 檢視	し) 複製	口刪除	L 編輯

# 3-3 檢視內容會有勾選好的平板裝置,若想再增加或刪除,可至編輯中做調整

<sup>行動裝置</sup> 「升級IOS群組」中有1部裝置					
Q Filter Re 1 - 1 of 1			+ 亲		
名稱	使用者名稱	序號	IOS 版本 へ		
五甲-3	144692003	XH1WCQYWLG	15.4		

### 3-4 點擊「動作」

<sub>行動裝置</sub> 「升級IOS群組」中有1部裝置							
Q Filter Re	1 - 1 of <b>1</b>			+ 新			
名稱		使用者名稱	序號	IOS			
五甲-3		144692003	XH1WCQYWLG	15.4			
4				•			
▲ 1 ▼	Show: 100	•	匯出	動作			
3-5 這裡選 S 點擊 下一個	Send Remote (	Commands(俱	<b>∮送遠端指</b> 夺	₹) ,			



3-6 這裡點擊 Update OS Versions on supervised devices(升級IOS) , 下一個

### **遠端命令** 傳送至行動裝置的遠端命令



#### 3-7 這裡設定的選項如下圖(最近版以及重開機後開始升級)

,下一個



3-8 因為升級的前置需要對平板做重開機,請回到動作 【3-4】,如下圖示



#### 3-9 對群組的平板裝置進行重開機,如下圖

行動裝置: 進階行動裝置搜尋